

NEULO PALLO, JOSSA ON STRÖMSÖ-KUVIO

Suunnittelija: Lee Esselström

Lee on suunnitellut nyt uuden neulemallin.

Neulo joulukuusenpallo tai pallo lapsille tai lemmikeille.

Neuletiheydellä ei ole pallossa kovin suurta merkitystä. Langan ja puikkojen paksuutta vaihtamalla voit helposti muuttaa joulukuusenpallon kokoa. Joulukuusenkoristeeseen suosittelen lankaa, jonka juoksevuus on noin 130 m/50 g.

Neuloin joulukuusenpallon Maija-langasta (130 m/50 g), värit 202 ja 209 ja sukkapuikot 2 mm – ja tuloksena oli pallon, jonka halkaisija on noin 8 cm ja joka sopii joulukuuseen. Toinen lankavaihtoehto on esimerkiksi Novita Nalle.

Suuremman pallon neuloin Janne-langasta (100 m/50 g) värit 402 ja 409 ja sukkapuikot 3 mm – ja tuloksena oli pallo, jonka halkaisija on noin 10 cm. Se on sopiva leikkikalupallo.

TEE NÄIN:

1. Luo 12 s pohjavärillä kaksinkertaisilla 2 mm:n puikoilla (pieni pallo) tai 3 mm:n puikoilla (isompi pallo). Jaa silmukat neljälle puikolle 3 s puikkoa kohti.

2. Neulo ruutupiirroksen mukaan. Se väri, jolla et neulo, kulkee mukana työn takapuolella. Kuvio toistuu neljä kertaa peräkkäin niin, että kuvio tulee kerran jokaiselle puikolle.

3. Kun olet neulonut pari kerrosta kavennuksia, voit täyttää pallon vanulla, ennen kuin jatkat neulomista.

4. Kun olet neulonut viimeisen kerroksen valkoisella (tai omalla kuviovärilläsi), katkaise valkoinen lanka ja päättelee se pallon sisälle.

5. Kun olet neulonut viimeisen kerroksen ruutupiirroksen mukaan, lisää hiukan vanua ja muotoile pallo.


6. Katkaise punainen lanka (pohjaväri) ja vedä se jäljellä olevien 12 silmukan läpi ja kiristä. Päättelee lanka hyvin.

7. Päättelee myös alussa oleva langanpää ja ompele kaikkien aloitussilmukoiden läpi, jotta pienikin reikä päässä menee kiinni.

8. Kostuta pallo varovasti suihkuttamalla vettä siihen suihkepullosta. Puristele palloa niin, että kaikki silmukat kostuvat ja asettuvat siistimmin. Muotoile pallo ja anna sen kuivua.

9. Ompele kiinni lanka ripustamista varten tai virkkaa silmukka ketjusilmukoilla ja ompele se kiinni ripustuslenkiksi, jos haluat ripustaa pallosi kuuseen tai kranssiin.

RUUTUPIIRROS JOULUKUUSENPALLOON, JOSSA ON STRÖMSÖ-KUVIO



37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

U = nosta lanka edellisen kerroksen silmukoiden välistä, kierrä se ja neulo oikein

■ = nosta s neulomatta, neulo seuraava s oikein, nosta neulomaton s neulotun yli

■ = neulo 2 s oikein yhteen

■ = ei mitään, hyppää yli

Mallikerta toistuu 4 kertaa peräkkäin, jotta siitä tulee pallo.